

Этап «Неполная разборка автомата Калашникова / неполная разборка пистолета Макарова / снаряжение магазина пистолета Макарова учебными патронами / сборка пистолета Макарова после неполной разборки / снаряжение магазина автомата Калашникова учебными патронами / сборка автомата Калашникова после неполной разборки»

Участник последовательно (без перерыва) выполняют упражнения.

Исходное положение: автомат лежит на столе стволов влево, рукояткой затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола; справа от автомата лежит магазин автомата и 30 учебных патронов (rossыпью).

Работа на этапе начинается всеми участниками одновременно по команде судьи «К неполной разборке автомата приступить».

Время окончания этапа фиксируется для каждого участника отдельно: по окончании сборки автомата участник делает шаг назад и докладывает: «Сборку автомата закончил» или «Готово». Судья фиксирует время с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, докладывает.

Неполная разборка АК.

Участниками осуществляется разборка массогабаритных макетов автомата Калашникова (ММГ). Порядок разборки регламентирован «Руководством по 5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА АК74, АК74М», Москва, Военное издательство, 2001 г. Разборку производить на столе; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую. При разборке не применять излишних усилий и резких ударов.

Участник должен произвести неполную разборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не вынимаются принадлежности):

1. Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение АВ или ОД; отвести за рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода в положении автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости.
2. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда.
3. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомполя от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном отделении шомполя разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки шомполя, оттянуть от ствола конец шомполя и вынуть его. У укороченного автомата шомпол носится в кармане сумки.
4. Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки).
5. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода

- его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.
6. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой отвести затворную раму назад до упора, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.
 7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором вверх; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.
 8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ чеки газовой трубы, повернуть чеку от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 2 минуты.

К грубым ошибкам относится:

- отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;
- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;
- не произведен контрольный спуск с боевого взвода.

При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую ошибку.

После завершения неполной разборки автомата Калашникова участник переходит ко второму столу, на котором лежит пистолет Макарова и 8 учебных патронов (россыпью).

Неполная разборка ПМ.

Порядок неполной разборки:

1. Извлечь магазин из основания рукоятки. Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.
2. Убедиться в отсутствии патрона в патроннике, для чего выключить предохранитель (опустить флагок вниз), отвести затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник, после чего нажатием большим пальцем на затворную задержку отпустить затвор.
3. Отделить затвор от рамки, для чего оттянуть спусковую скобу вниз, перекосив ее влево (вправо), упереть ее в рамку, после чего отвести затвор в крайнее заднее положение, приподняв его задний конец, выдвинуть вперед, сняв со ствола, вернуть спусковую скобу в исходное положение.
4. Снять со ствола возвратную пружину.

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 2 минуты.

К грубым ошибкам относится:

- отведение затвора в заднее положение при не вынутом магазине;
- участник не убедился в отсутствии патрона в патроннике.

При падении на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую ошибку.

Снаряжение магазина пистолета Макарова учебными патронами

- Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так,

чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.

- Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.
- По окончании заряжания участник кладет магазин на стол.

При падении на пол патрона, магазина судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую ошибку.

Во время снаряжения магазина патроны со стола берутся по одному. Запрещено пользоваться зубом подавателя магазина и упирать магазин в себя или в стол.

Сборка ПМ после неполной разборки.

Порядок сборки:

1. Надеть на ствол возвратную пружину.
2. Присоединить затвор к рамке, для чего, удерживая рамку, оттянуть спусковую скобу вниз, перекосив ее влево (вправо), упереть спусковую скобу в рамку, ввести свободный конец возвратной пружины в канал затвора и отвести его в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу. Опустить задний конец затвора на рамку, прижимая его к ней, отпустить затвор, вернуть спусковую скобу на свое место, включить предохранитель (поднять флагок вверх).
3. Вставить магазин в основание рукоятки.
4. Положить оружие на стол предохранителем вверх.

При падении на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую ошибку.

Снаряжение магазина автомата Калашникова учебными патронами

- Участник берет магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.
- Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.
- По окончании заряжания участник кладет магазин на стол.

При падении на пол патрона, магазина судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую ошибку.

Сборка АК (после неполной разборки).

Участниками осуществляется сборка массогабаритных макетов автомата Калашникова (ММГ). Порядок сборки регламентирован «Руководством по 5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА АК74, АК74М», Москва, Военное издательство, 2001 г. Сборку производить на столе. При сборке не применять излишних усилий и резких ударов.

Порядок сборки автомата после неполной разборки

Для сборки автомата после неполной разборки необходимо следующее:

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу до упора; повернуть с помощью пенала принадлежности чеку на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

2. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канат рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед до упора.
4. Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько вниз, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.
5. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и вниз так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок в положении автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости и поднять переводчик до упора.
7. Присоединить шомпол.
8. Вложить пенал в гнездо приклада. Вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.
9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка зафиксировала опорный выступ магазина.

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 2 минуты.

К грубым ошибкам относится:

- присоединение магазина до производства контрольного спуска;
- присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;
- производение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;
- отсутствие фиксации газовой трубки;
- наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.

При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время: по 5 секунд за каждую ошибку.

Определение результатов:

Результат команды определяется как сумма времени, потраченного всеми участниками на выполнение условий этапа и штрафного времени.